



バージョンアップ方法

Pyramixのバージョンアップの方法についての情報です。

新しいバージョンのPyramixインストーラー（
PyramixVirtualStudio_1x.x.x_HotFix_Buildxxxx_x64.exe）をご用意ください。

注意：MassCoreバージョンのPyramixのバージョンアップには、インターネットへの接続が必要です。PCがインターネットに接続されていることを確かめてからバージョンアップを行ってください。

1. 前バージョンのPyramixの削除

- 1.1. Pyramix関係のソフトウェアを終了させてください。
- 1.2. コントロールパネル > プログラムの機能 で、“Pyramix Virtual Studio x64” を選択してアンインストールします。
- 1.3. 再起動を求められたら、PCを再起動してください。

2. 新しいバージョンのPyramixのインストール

- 2.1. インストーラーをダブルクリックして起動します。
- 2.2. “>” をクリックして先に進みます。
- 2.3. インストールの許可を求められたら、許可して下さい。
- 2.4. インストール終了のダイアログが表示されます。再起動を求められたら、PCを再起動してください。

3. 前バージョンのMassCoreの削除

- 3.1. コントロールパネル > MT Security Settings を開きます。
- 3.2. MassCoreのタブをクリックして開きます。
- 3.3. “Uninstall” をクリックして削除します。
- 3.4. 再起動を求められますので、PCを再起動してください。

4. 新バージョンのMassCoreのインストール

- 4.1. コントロールパネル > MT Security Settings を開きます。
- 4.2. MassCoreのタブをクリックして開きます。
- 4.3. “Install” をクリックしてインストールします。
- 4.4. インストールが終了するまでしばらく待って下さい。
- 4.5. インストールが終了すると再起動を求められますので、PCを再起動してください。

以上でバージョンアップ作業は完了です。