



Libraryの使い方

PyramixにはLibrary機能があり、タイムラインに加えたい音をHDDをマウントすること無く簡単にオーディションすることができます。




1. まず、Global Librariesのタブで、新規のLibraryを作成する（Library > New Library）か既存のLibraryを開きます（Open Library）

2. 作成した（開いた）LibraryにWindowsのエクスプローラーからオーディションしたい音のファイルをドラッグ&ドロップします。



3. Libraryに入れられた音のファイルは、ダブルクリックでオーディションすることができます。



※注意※

Libraryには、タイムラインからクリップを入れることもできますが、これらはCompositionとなるためオーディションすることができません。

Name	TCIn	TCOut	TCDuration	Track	SampleRate	BPS
test						
01 Carnival In Rio (Carnaval No Rio)	00:00:00:00	00:04:16:05	00:04:16:05	A 1-2	44100 Hz	32
02 Bird Of Paradise	00:00:00:00	00:05:12:13	00:05:12:13	A 1-2	44100 Hz	32
03 Apple (Maçã)	00:00:00:00	00:04:08:21	00:04:08:21	A 1-2	44100 Hz	32
04 Real	00:00:00:00	00:03:54:28	00:03:54:28	A 1-2	44100 Hz	32
05 Madness (Doidice)	00:00:00:00	00:04:48:01	00:04:48:01	A 1-2	44100 Hz	32
06 Stephen's Kingdom	00:00:00:00	00:06:10:28	00:06:10:28	A 1-2	44100 Hz	32
cpu test 192-32 wav (1)	00:17:57:06	00:23:57:12	00:06:00:08	A 5-6	48000 Hz	32

これらはオーディションできる

これはオーディションできない