製品の登録

- 1. ご購入頂いた製品を登録することで、Pyramix 25th Anniversary Native Element または Ovation V9 Element のライセンスを取得することができます。
- 2. <u>http://merging.com</u> にアクセスします。
- 3. 画面右上の "REGISTER" をクリックします。

Merging Technologies - Home × +											0			
← → C ☆ 🏽 merging.com	☆	M	M	٩	5	New	4	÷	Ç	Đđ	*	2	5	:
								LOG	IN	REGI	STER	Q		

4. お名前、メールアドレス、機器のシリアル番号等、必要な情報を書き入れた上、「私はロボットではありません」にチェックを入れて "Register" をクリックしてください。

Serial Number			
Company			
A a riskur			
	subscribed to the Mer	aina monthly newsletter	
I want to receiv	e Merging software rele	ease announcements	
Captcha			
Captcha			
Captcha 私はロボッ ません	ಗಿ ರ್ಡಿ ನಿರ್ದಾಶಿ		
Captcha 私はロボッ ません	トではあり reCAPTCHA プライバシー - 利用規約	4. 3	

- 5. その後、トップページ上で LOGIN が可能となります。
- 6. LOGIN 後は、ソフトウェア ライセンスの申請やソフトウェアのダウンロードなどが可能となります。

※Note:取得できるライセンスは "Cloud License"です。ライセンスは<u>1Userに1ライセンスのみ</u>です。

※Note:登録したメールアドレスにクラウドライセンス用のKeyが送られてくるのをお待ちください。





※Note:後ほど USBドングル方式のライセンスに変更することや、Pro や Premium へのソフトウェア アップグレードも 可能です。

ラウド ライセンス セキュリティ

クラウド ライセンスは、Pyramix 25th Anniversaty. Ovation 9, VCube 9から利用できます。

Keyのアクティベイト

Merging社アプリケーションのインストール後、オーソライゼーションKey を入力することでアプリ ケーションは使用可能になります。

- MT Security panel を開きます (Windowsの スタート メニュー > Merging Technologies)
- Cloud Licensing タブを開き、ライセンスを取得したい製品を Product プルダウンメニューか ら選択します。

ongle Licensing Clou	In Deensing MassCore Licensing About		
Activation			
Product	Pyramix\Ovation\VCube version 12		
Activation Ke	Pyramix\Ovation\VCube version 12 Merging ASIO		
License Statu:	Activation is required		
		Import License	License Wizard
Features			
Option		Validity	^
Press Care		Text Federate	
		The later	
Server Barry		National Southeast	
		Not Address Not Address	
Second Real Second Real Real Procession		National Address National Address National Address	
Second Reg Second Second References Second References Second		No. Anton No. Anton No. Anton No. Anton	
		No. Adver No. Adver No. Adver No. Adver No. Adver	
		No. Adver No. Adver No. Adver No. Adver No. Adver No. Adver	
		No. Index No. Index No. Index No. Index No. Index No. Index No. Index	
		No. Index No. Index No. Index No. Index No. Index No. Index No. Index No. Index	~

- License Wizard ボタンをクリックします。
- Activate Your license をクリックします。
- アクティベーション方法を(PCが正しくインターネットに接続されているかにより) Online か Offline を選択します。







- Activate Online を選択します。
- Activation key フィールドに Key を入れます(大文字と小文字を区別) • キーの有効性が確認され、「The license key needs to be activated」のメッセージが表示され ます。
- Activate License key ボタンをクリックします。 ライセンスがアクティベイトされると下図が表示されます。



Your license is activated.

• Finish をクリックしてウィザードを閉じます。

ライセンスが認証されると機能リストに使用できる機能が表示されます。 OKをクリックして MT Security Panel を閉じてください。





Offline Actication (オフラインでアクティベーションを行うには)

ライセンスのアクティベイトをオフラインで行いたい場合、使用するコンピュータの Computer ID が必 要となります。

- Activate Offline を選択します。
- Computer Identifier を書き留めてください。これは後の手順で必要です。

LICENSE WIZAF	۲D								\otimes
	\bigcirc	Activate C	Offline						
	To activat Activate. I by clicking	e your license off If you have a sma g the scan QR cod	line, enter you rtphone with i le below.	ur Activation Internet acce	Key and Co ess, you car	omputer Key n get your C	y then click Computer Key		
	Activation	Kev						-	
	Computer	Identifier							
	10 m - m								
	Computer	кеу	How to ge	t your Comp	uter key	<u>50</u> ;	an <u>QK Code</u>	_	
							Activate		
12.1.20089.1						< <u>B</u> ack	F	inish	

- インターネットに接続されているコンピュータで Merging QLM Self Help にアクセスします。 https://glm2.net/merging/glmcustomersite/
- Activate a license をクリックします。
- Activation key (大文字と小文字を区別) を入力します。
- ドロップダウン リストで、アクティベイトしたい製品を選択します。 •
- Computer Identifier を入力します。 このコードも大文字と小文字を区別することに注意してください。
- Generate a license file チェックボックスにチェックを入れます。



Offline License Activation
and Computer ID
•
ter ID
Generate a license file <i></i> €
Activate

- Activate をクリックします。 これにより、License.xml というファイルが自動的にダウンロードされます。 このファイルをアプリケーションを使用するコンピュータにコピーしてください。
- ターゲットのコンピュータで **Cancel** をクリックし、License Wizard を終了させます。
- MT Security Panel に戻り、QLM タブを開き、Import License をクリックします。
- 先程コピーした、License.xml ファイルをブラウズして指定します。
- ライセンスが認証されると機能リストに使用できる機能が表示されます。 OKをクリックして MT Security Panel を閉じてください。

QRコードを使用したオフライン アクティベーション

スマートフォンでQRコードを使いソフトウェアをアクティベーションすることも可能です。この場 合、ProdctName.xml ファイルが必要となります。このファイルはKeyを含んだ電子メールに添付され ています。

- Activate Offline を選択します。
- Activation key を入力します(大文字と小文字を区別)



Activate Offline
To activate your license offline, enter your Activation Key and Computer Key then click Activate. If you have a smartphone with internet access, you can get your Computer Key by clicking the scan QR code below.
Activation Key
Computer Identifier
Computer Key How to get your Computer Key Scan QR Code
Activate

- Scan QR Code をクリックします。
- スマートフォンのQRアプリで表示されているQRコードを読み取り、そのリンクに飛んでくだ さい。

QLM ウェブサイトが Computer Key を生成します。



QR Code ウィンドウを閉じます。

- License Wizard で **Computer Key** を入力します。 .
- Activate ボタンをクリックするとライセンスが認証されます。



Finish をクリックしてウィザードを閉じます。 • ライセンスが認証されると機能リストに使用できる機能が表示されます。 OKをクリックして MT Security Panel を閉じてください。









ライセンスを無効にするには(Deactivate)

- MT Security panel を開きます(Windowsの スタート メニュー > Merging Technologies)
- Cloud Licensing タブを開き、ライセンスを取得する Product をプルダウンメニューから選択 します。

×

フイセンスか Valid になつていることを唯認してくたさい	イセンスが Valid になっていることを確認し	7	ください	,١,
--------------------------------	--------------------------	---	------	-----

👗 Merging Technologies Security Settings

Product	Pyramix\Ovation\VCube version 12		~
Activation Key	Pyramix Ovation VCube version 12 Merging ASIO		
License Status	License is valid: Permanent		
		Import License	License Wizard
eatures			
Option		Validity	^
Press Cont		The Autom	
April and the Person		The Autom	
Surround Henry		The Autom	
Teaching Sugar		The Autom	
Renter Carton Cart	at:	The Autom	
Inches Inches	(Tes. 1981)	The Autom	
Surrows Name Trees	and the second se	The Autom	
Advanced Value Logo	100	The Testine	
Same State Sugar		The Autom	
		The Autom	~
Car Deal Print			

- License Wizard ボタンをクリックします。 .
- Deactivate Your license をクリックします。
- Activation key のフィールドが自動的に Activaion key に沿って埋められます。 •
- Deactivate license key ボタンをクリックします。 •

LICENSE WIZA	RD			— 🛞
		Deactivate your license		
	To deac click De on anot	tivate your license from this computer, enter your Ac activate. After deactivating the license from this cor her computer.	tivation Key in the fie nputer, you will be ab	eld below and le to activate it
	Activati	on Key		
	425345			
	Proxy	Settings	Deactivate licens	e key
12 1 20090 1				Cancel

- コンピュータがインターネットにつながっていると、ライセンスは自動的に無効となります。
- インターネットにつながっていない場合、License Wizard がQRコードをスキャンしてライセ ンスを無効にするかを質問されます。







スマートフォンでインターネットに接続できるのであれば Yes を選択してQRコードをスキャンしてリ ンクに飛び、Deactivate をクリックしてください。

 コンピュータがインターネットにつながっていない場合で、QRコードを使いたくない場合は、 No を選択してください。

License Wizard が <u>Verfication Code</u> と <u>Computer ID</u> を生成します。

Deactivation verification	
Send us the deactivation verification code below as a confirmation that you deactivated your license.	
Verification Code:	
f71c2632040841e2702694e39a5728cf	
Computer ID:	
M80-C5000200174	
Ok	l

これらを書きとめて、インターネットにつながっているコンピュータで Merging QLM SelfHelp Tool に アクセスし、Deactivate a license を選択してください。

<u>Activation Key</u> と <u>Computer ID</u> <u>Verfication Code</u> を入力して **Deactivate** をクリックしてください。

• **Finish** をクリックすると License Wizard が閉じます。 OKをクリックして MT Security Panel を閉じてください。

コンピュータが故障した場合のキーの無効化について

コンピュータが故障したり、アクセスできない場合で、ライセンスを別のコンピュータに移行したい場 合は、ライセンスを持って販売パートナーまたはMagingに連絡し、通常のライセンス解除ができない理 由を伝えて、手動での解除を依頼するしかありません。

Merging社がこの作業を行うと、別のコンピュータで再びライセンスをアクティベートできるようにな ります。





Cloud licensing Self Help Tool

https://glm2.net/merging/glmcustomersite/

```
アクティベーション・キー、認証コード、コンピュータIDは、大文字と小文字を区別しますのでご注
意ください。
```

オフラインでライセンスをアクティベートするには

	Offline License Activation
Enter your Activation Key	and Computer ID
Activation Key	
	Ŧ
Computer ID	
Computer Key	Generate a license file 🔲
powered by QLM	Activate

- 1. アクティベーション キーを入力してください。
- 2. ドロップダウンリストから該当する製品を選択してください。
- 3. 対象となる Computer ID を入力してください。
 - a. Computer ID の取得方法 対象のコンピューターで
 - i. MT Security Panel を開きます (Windowsのスタートメニュー> Merging Technologies) 。
 - QLM タブを開き、License Wizard ボタンをクリックします。 ii.
 - Activate your license をクリックし、Activate Offline をクリックします。 iii.
 - 固有の Computer ID が自動的に生成されます。 iv.

対象となるコンピュータで既にライセンスが有効になっている場合は、Get License Information を使用することもできます(以下を参照)。

4. Activateを押す

生成された Computer Key は、ターゲットコンピュータでライセンスをアクティベートする際 に必要となりますのでご注意ください。



5. ターゲットコンピュータでライセンスをアクティベートするためには、license.xml ファイルが 必要です。

Generate a license file のチェックボックスにチェックを入れ、再度 Activate をクリックしてダ ウンロードしてください。

オフラインでライセンスを無効にするには

	License Deactivation
Enter your Activation Key, Com The Verification Code is display the application.	puter ID and Verification Code. /ed when you deactivate the license from
Activation Key	
Computer ID	
Verification Code	
	Deactivate
powered by QLM	

- Activation Key を入力してください。
- ターゲット コンピュータでライセンスを無効にしたときに提供される Verification Code を入力 してください。
- ターゲットコンピュータの Computer ID を入力してください。

Verification Code と Computer ID の入手方法

ターゲットのコンピューターで、

- MT Secutiry Panel を開きます(Windowsのスタートメニュー > Merging) Technologies から)。
- QLM タブを開き、License Wizard ボタンをクリックします。
- **Deactivate your license** をクリックします。 Activation key の欄には、選択した製品に応じた Activation key が自動的に入力されま す。
- Deactivate license Key ボタンをクリックしてください。

ライセンス ウィザードが QR コードが必要か尋ねてきますので、Noをクリックしま す。

ライセンス ウィザードがオフライン ディアクティベーションに必要な Verification **Code** と **Computer ID** を表示します。



Get license information

%

	Licens	se Informati	on
Enter your activation ke	y and press Ok		Ok
Your license is vali MTAS_ASIO. Your license was activat	id and entitles you to ed on these compute	install 1 copy of rs:	
Computer Identifier	Computer Name	Activation Date	
M80-C5000200174	WIN1909	5/12/2020 2:02:55	PM
		·	

Activation key を入力すると、そのライセンスの状態が表示されます。 ライセンスが有効な場合は、Computer ID と名前が表示されます。



License Keys をemail させる

	Email License Reys
V I'm not a robot	reCAPTCHA Privacy-Terms
nter your email address ar our license keys Email address	nd press Ok to receive an email v

Activation Key を受け取りたい email アドレスを入力してください。 このアドレスは、購入した製品を登録したアドレスにしてください。



FAO

ライセンスはどこに保存されていますか?

ライセンスはローカルハードディスクに保存されます。

1つのライセンスを複数のコンピュータで使用できますか?

いいえ。1つのライセンスは同時に1台のコンピューター上でのみ有効です。 ただし、コンピュータAでライセンスを無効にして、コンピュータBでライセンスを有効にすることは できます。

異なるコンピューター間でライセンスをコピーできますか?

いいえ。ライセンスはアクティベートされたコンピューターに結びついています。 アクティベートしたライセンスを無効にしないと、別のコンピュータでライセンスを有効にすることは できません。

ライセンスをホストしていたコンピュータが壊れて起動しなくなったのですが、ライセンスは失われた のでしょうか?

いいえ。keys@merging.com およびMerging社の販売パートナーに連絡することで、ライセンスを回復 することができます。

ただし、以前のコンピュータで使用していたライセンスは無効になります。

ライセンスのアクティベーションやアクティベーション解除には、インターネット接続が必要ですか?

ライセンスをホストしているコンピューター上では必要ありません。 オフライン・アクティベーショ ンでは、インターネットに接続できる別のデバイスでアクティベーションを行うことができます。

コンピュータ上のすべてのユーザーアカウントに対してライセンスは有効ですか?

はい、ライセンスは同じコンピューター上のすべてのユーザーアカウントで有効です。 ただし、ライセンスの有効化・無効化は、管理者権限を持ったユーザーのみが行うことができますので ご注意ください。

同じコンピューター上の異なるユーザーアカウントに、異なるライセンスを設定できますか?

いいえ、ライセンスは同じコンピューター上のすべてのユーザーに共通です。 なお、ライセンスの有効化・無効化は、管理者権限を持つユーザーのみが行うことができます。

クラウドライセンスは、Pyramix、VCube、Ovationのどのバージョンでも使用できますか?

クラウドライセンスは、Pyramix 25thAnniversary、VCube 9、Ovation 9以降でのみご利用いただけま す。

クラウドライセンスで使用できるオプションと、セーフネットのUSBドングルで使用できるオプション がありますか?

もちろんです。両方のセキュリティオプションを共存させることができます。

MassCore - RTX64 のライセンスは、クラウドライセンスにも保存されていますか?

いいえ。このライセンスはサードパーティ製のセキュリティスキームを使用しており、専用のUSBドン グル(SSK-HUD-RTX)またはローカルハードドライブ上の独自のコンテナに保存されています。

SafeNetのドングルに保存されている鍵を、クラウドのライセンスに移行できますか?

はい、できます。ただし、SafeNetドングルはMagingに返却する必要があります。Merging社のセール スパートナーにご相談ください。

